

بنام خدا

روش انتقال داده ها از PC به MAIN و بالعکس

۱ - استفاده از نرم افزار Extra


الف - انتقال داده ها از PC به MAIN

۱ - انتقال داده ها به Main با استفاده از امکان Pc Transfer


- با انتخاب Extra Display در پوشه (Folder) به نام DPI Terminal

با سیستم نفت ارتباط برقرار کنید


- با TSO به سیستم مورد نظرتان Login کنید (صفحه ۲۰۱)




- در محیط TSO با استفاده از کلید F3 به حالت READY می رویم




(صفحات او)



- با استفاده از امکان Transfer + Send داده ها را به Main و پرونده مورد



نظرات منتقل کنید. (صفحات ۷ و ۶ و ۵)



۲- تا اینجا داده ها به Min منتقل شده و پردازشهای لازم بر روی آنها

انجام و خروجی مورد نظر ایجاد می گردد (صفحات ۸ و ۹)

۳- کاربر امکان مشاهده خروجی را در TSO دارد و میتواند در صورت نیاز به

روش زیر آن را به محیط PC انتقال و یا مستقیماً بر روی چاپگر بفرستد


(صفحات ۱۰ و ۱۱)

ب - انتقال داده ها و یا خروجی از MAIN به PC

۱ - مطابق آنچه در بند ۱ پارگراف الف توضیح داده شد در محیط TSO

با زدن کلید F3 به حالت READY می رویم (صفحه ۴)

۲ - جهت انتقال داده و یا خروجی از MAIN به PC از امکان Pc Transfer



(صفحات ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و Transfer + Recive) استفاده می نمایم .

۲ - استفاده FTP Command

در محیط Windows و در محل Command Prompt Dos رفته و

دستور زیر را وارد می کنیم

ftp 217.174.19.6

پیغام زیر دریافت شده

```
Connected to 217.174.19.6
CONNECTION WILL CLOSE IF .220 FTPD1 IBM FTP CS V2R8 AT OSTCPIP, 17:56:24 ON 2005-10-10(-
IDLE FOR MORE THAN 5 MINUTES
User (217.174.19.6:(none))
```

که در پاسخ Userid و سپس Password را وارد می کنیم پس از انجام این کار

محیط جهت ارسال و دریافت فایل آماده است

برای مثال انتقال فایل از MAIN به PC دستور زیر را وارد می کنیم :

GET

در پاسخ به پیغام زیر

Remote File

نام فایل مورد نظر در MAIN را در داخل کوتیشن وارد کنید و در پاسخ به پیغام زیر

Local File

نام و موقییت فایلی که قرار است روی PC ثبت شود را وارد کنید